


Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w systemie WINDOWS 10

Połączenie szerokopasmowe wymaga posiadania loginu i hasła dostarczonego przez usługodawcę internetu.


1. Wstęp

W celu autoryzacji dostępu jest wykorzystywany protokół PPPoE. Jego konfiguracja jest czynnością jednorazową dla nowo podłączonego komputera. Należy ją również powtórzyć po instalacji nowego systemu.


2. Będąc na pulpicie szukamy w prawym dolnym rogu ekranu ikony od sieci internetowej, następnie klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję „Otwórz Centrum Sieci i udostępniania”



3. Wchodzimy w opcję po lewej stronie na marginesie „Zmień ustawienia karty sieciowej”




4. Teraz klikamy prawym przyciskiem myszy na połączenie lokalne lub Ethernet i wybieramy opcję „Właściwości”




5. W wyświetlonym oknie odszukujemy opcji „Protokół internetowy wersji X (TCP/IPvX)” i odznaczamy – zmiany zatwierdzamy przyciskiem „OK”

Wyłączamy:


- Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)



6. Wracamy do „Centrum sieci i udostępniania” i wybieramy „Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć”




7. Klikamy w „Połącz z internetem” i przycisk „Dalej”



8. Wybieramy połączenie PPPoE i w ostatnim oknie wpisujemy dane dostarczone przez usługodawcę internetu – Nazwę użytkownika i hasło.

Połącz z Internetem

Jak chcesz się łączyć?



Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)
Połącz przy użyciu modemu DSL lub kablowego wymagającego nazwy użytkownika i hasła.

Pokaż opcje połączeń, do używania których ten komputer nie jest skonfigurowany

Anuluj

Połącz z Internetem

Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP)

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Pokaż znaki

Zapamiętaj to hasło

Nazwa połączenia:

Zezwalaj innym osobom na korzystanie z tego połączenia
Ta opcja zezwala dowolnej osobie z dostępem do tego komputera na używanie tego połączenia.

[Nie mam usługodawcy internetowego](#)

Połącz Anuluj

Jeżeli wszystkie dane wpisaliśmy prawidłowo komputer nawiąże połączenie z internetem.

Częste błędy, które występują przy tego typu połączeniu:

691 – Błędny login lub hasło

678 – Błąd połączenia – problem z komunikacją.